

HDD an privilegierten Container durchreichen

Die ID's für mknode rausfinden

```
(15:16 root@n5-pve-cluster marko) > ls -la /dev/sdb*  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Jan 23 21:24 /dev/sdb  
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 Jan 23 21:24 /dev/sdb1
```

In diesem Fall für die Platte „8 16“ und für die Partition der Platte „8 17“.

Danach kann der Container entsprechend konfiguriert werden. `/etc/pve/lxc/CT-ID.conf`

```
#add /dev/sdb  
lxc.cgroup.devices.allow = b 8:16 rwm  
#add /dev/sdb1 (with ext4 partition)  
lxc.cgroup.devices.allow = b 8:17 rwm
```

Im Anschluss den Container starten und zum testen von Hand die Blockdevices im Container anlegen.

```
mknod -m 666 /dev/sdb b 8 16  
mknod -m 666 /dev/sdb1 b 8 17
```

Nun sollte man mittels

```
mount /dev/sdb1 /mnt/
```

die Festplatte im Container einbinden können und darauf Zugriff haben.

Die Feinheiten

Leider sind die Blockdevices nur temporär. Sobald man den Container neu startet sind die Blockdevices verschwunden. Ein kleines Hook Skript hilft und hier weiter

Script anlegen

`/var/lib/lxc/101/mount-hook.sh`

```
#!/bin/sh  
mknod -m 777 ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev/sdb b 8 16  
mknod -m 777 ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev/sdb1 b 8 17
```

Das Skript im Anschluss ausführbar machen:

Last update:

2020/02/02
14:25

it-wiki:proxmox:hdd_passthrough https://blog.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:proxmox:hdd_passthrough&rev=1580653538

```
chmod 755 /var/lib/lxc/101/mount-hook.sh
```

From:

<https://blog.cooltux.net/> - TuxNet DokuWiki

Permanent link:

https://blog.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:proxmox:hdd_passthrough&rev=1580653538

Last update: **2020/02/02 14:25**

